

TOPCOW[®] STAR*

Manual för TopCow Kokontroll-app,
Övriga system

Manual för TopCow provmjölknings- app

För att starta upp provmjölkningen behöver du:

- 1 surfplatta med Android 6, eller senare
- TopCow Kokontroll- app nerladdad ifrån Playstore/ App store
- 1 skanner, klicka en gång med skanner för att parkoppla, om enheten inte är ansluten; se kapitel 10
- Anslut plattan till internet för att kunna ladda ner din besättning i plattan, via wifi eller simkort
- Inloggningsuppgifterna till appen som är skickade till din email.
- Logga in på appen
- *Lantbrukarna bör höra av sig minst **2 dagar innan** planerat provdatum till Skånesemin/ Rådgivarna om dom **behöver ändra provmjölkningsdatum.***
- *Lantbrukare som **planerar sina egna provmjölkningsdatum** bör höra av sig till Skånesemin 2-4 dagar innan planerad provmjölkning för att provmjölkningen ska läggas till i systemet.*

Ni når supporten på vår email support@topcow.se eller via telefon 0415-195 20

Innehållsförteckning

1. **Logga in/ Inställningar**
2. **Startmenyn**
3. **Synkronisera, hämta**
4. **Välj MPR, provtagnings session**
5. **Starta provmjölkning**
6. **Registrera statusar och sin-datum**
7. **Lägg till saknade djur**
8. **Provtagningsöversikt, bekräfta inmatningar**
9. **Extra test, PCR & PAG**
10. **Synkronisera, sända**
11. **Om du behöver radera data och börja om**
12. **Anslut skannern**
13. **Konfigurering av Skanner**

1. Logga in/Inställningar

Det är här du loggar in på ditt konto. Inloggningsuppgifterna till appen är skickade till din email. Ange språk, användarnamn och lösenord. Klicka sedan på Login.




The screenshot shows the login screen of the 'skånesemin' app. At the top, there is a red banner with the text 'skånesemin' in yellow. Below the banner, there are several input fields and a 'Login' button. The fields are labeled 'Language', 'Username', 'Password', 'Server', and 'Port'. The 'Language' field is set to 'Svenska'. The 'Username' field contains 'username'. The 'Password' field contains 'password' and has an eye icon to toggle visibility. The 'Server' field contains 'https:// mtm-api.topcow:443'. The 'Port' field contains '443'. At the bottom left, the version number '1.0.238' is visible. At the bottom center, there is a red button labeled 'Login'. The app is running on an Android device, as indicated by the navigation bar at the bottom.

Language	Svenska
Username	username
Password	password
Server	https:// mtm-api.topcow:443
Port	443

2. Startmeny, förklaring

När man har loggat in i appen ser startmenyn ut såhär. På sidan finns:

- **Starta provmjölkning**, här skannar man provkopparna
- **Provtagnings session**, kalendern med provmjölkningsdatum
- **Extra test** (här beställer man extra PCR- och PAG- test per individ, vid behov.
- **Provtagnings översikt**, här korrigerar man och bekräftar alla inmatningar innan sändning
- **Djur**, översikt på dina djur som ska delta i provmjölkningen
- **Synkronisera**, hämta hem och sänd din provmjölkning här
- **Kugghjulet**, här ändrar man app inställningar, loggar in och ut, mm.




3. Synkronisera, hämta

För att ladda ner din provmjölkning och besättning, börja med att synkronisera.

Tryck på "Synkronisera"




Sedan på "Synkronisera"



4. Provtagnings session



När synkroniseringen är färdig ska du välja "Provtagnings session" för att komma till kalendern med dina provmjölkningstillfällen. Tryck på pilen på provmjölkningen med rätt datum.




Gård	Datum	Status
NILSSON MARTIN	19-08-26	Ofärdigt
NILSSON MARTIN	19-07-19	Ofärdigt
NILSSON MARTIN	19-06-28	Färdig
NILSSON MARTIN	19-05-28	Ofärdigt
NILSSON MARTIN	19-05-09	Ofärdigt
NILSSON MARTIN	19-04-26	Ofärdigt
NILSSON MARTIN	19-04-23	Ofärdigt
NILSSON MARTIN	19-03-25	Färdig
NILSSON MARTIN	19-02-26	Färdig

5. Starta provmjölkning

Välj ”**Starta provmjölkning**” i huvudmenyn. Då kommer du till sidan med inställningar för din provmjölkning. Se över datum, mjölkningstider, hemmaförbrukning och inställningar innan du bekräftar med boken.




Provtagningsinställningarna, Kontrollera/ ange



- **Datum**
- **Start- och slut- tider, kan korrigeras i appen, om ni vill ändra på de förinställda tiderna inför nästa provmjölkning, kontakta din husdjursförening.**
- **Ange hemmaförbrukning**
- **Layout, app** påverkar endast layouten på appen, **Individuell** inställning rekommenderas, men använd de övriga om så önskas.
- **Uttaget prov, ange vilken mjölkning du tar ut provet och vill skanna streckkoden på**
- **Sortera djur efter=** hur du vill sortera djuren i listan
- **Godkänn** med den markerade bocken för att komma vidare

Inmatning, Individuell inställning

Välj först den mjölkning som du vill registrera för.





Klicka på «**Välj**» för att komma till listan med dina djur. I den svarta rutan kan man söka efter en individ, och man kan även skrolla i listan. I läge «**Visa alla**» → «**Nej**» så försvinner djuren ifrån listan efterhand som de blir skannade/registrerade.



När du har valt ett djur, så ange mjölk mängd med 3 siffror, decimalen kommer automatiskt. Skanna sedan streckkoden. Fönstret stängs automatiskt när djuret är komplett och återvänder då till djurlistan. **Se bild till vänster.**

Om dina **mjölmängder ska importeras via Topcow** så skannar man endast streckkoden, se **bilden till höger**. Vid behov kan streckkoden skrivas in med tangentbordet. Här kan man även ange status för ett djur, välj status i dropdown- listen bredvid "**status**"

Om du är inne på ett djur och vill backa tillbaka till djurlistan, tryck på djurnumret, se bilden till höger.



6. Statusar och sindatum

Det finns en del olika statusar man kan använda när man registrerar sin provmjölkning. De statusar som har tillhörande logik beskrivs nedan för korrekt inmatning.

Mjölkas en gång om dagen- Denna status ska registreras på samma mjölkningstillfälle som mjölkprovet tas ut. Ange mjölmängd+ status+ streckkod för att få djuret komplett registrerat. Notera att om man anger statusen på de mjölkningstillfälle då man inte tar ut mjölkprov, kommer djuret ligga kvar i djur-listan då den inte anses komplett vid inmatningen med enbart statusen.

Provtagning Omöjlig genererar beräknade värden på fett och protein om djuret har tidigare analyserade värden i samma laktation.


Sjuk- Denna status beräknar värden för fett och protein baserat på tidigare provningar. Sjuk-statusen genererar även mjölmängd om mjölk saknas vid provtagningen, men har mjölmängder från tidigare provmjölkningar i systemet.

Amko- Denna status kommer utesluta djuret ifrån kokontrollen, djuret blir då inte automatiskt inkluderad i kommande provningar. Om man önskar att inkludera djuret i provmjölkningen igen, kan man alltid lägga till djuret under ”+”-funktionen vid djurlistan och radera statusen igen. Se stycke ”7.

-
- Mjölkas en gång om dagen
 - Mjölkad två gånger i system med tre mjölkningar/dag
 - Trespent
 - Brunstig
 - Mastit eller juverinfektion
 - Provtagning omöjlig
 - Sjuk
 - Kalvningsdatum är mindre än 5 dagar sedan
 - Kalvade för tidigt, efter 7 månader
 - Kalvade för tidigt, inom 7 månader
 - Sint
 - Avsedd till slakt
 - Såld
 - Kviga
 - Amko

Sinstatus

Ange **sinläggningsdatum** om du registrerar sinstatus på nya djur. Om inget sinläggningsdatum anges här, blir provmjölkningsdatumet automatiskt registrerat som sinläggningsdatum. Har man ett gårdssystem importerat sinläggningsdatum härifrån till TopCow, datum behöver då Inte anges.




The screenshot shows the 'Sinstatus' form in the TopCow app. The form is displayed on a mobile device with a red header bar containing 'Sampling' and 'Milking 1'. The form fields are as follows:

- 209**: A grey bar at the top of the form.
- Kg**: A text input field with a trash icon to its right.
- Status**: A dropdown menu with 'Sint' selected, highlighted with a yellow box, and a trash icon to its right.
- Barcode**: A text input field with a trash icon to its left and a checkmark icon to its right.
- Dryoff**: A text input field with '21-06-09' entered, highlighted with a yellow box, and a close icon to its right.


The bottom of the screen features a red bar with 'Yield' on the left and 'Scan' on the right, and a black navigation bar with standard Android icons.

7. Lägg till saknade djur

Om du inte hittar djuret du söker, klicka då i «Visa Alla» → «Ja», så visas även djuren som har sin/ sjukstatus eller som redan är registrerade. Djur med status är lila, djur med registreringar är gröna. Byt status till något mer passande, alternativt kasta sin- statusen genom att klicka på “Papperskorgen”. Skanna sedan koppen, och fortsatt registrera.



Antal	Namn	SE-nummer	
729	Ofelia SE-033867-0729-2	0729	Select
734	Laura SE-033867-0734-2	0734	Select
739	Laura SE-033867-0739-1	0739	Select
753	Laura SE-033867-0753-2	0753	Select
759	Stina SE-033867-0759-9	0759	Select
761	Laura SE-033867-0761-5	0761	Select
769	Ofelia SE-033867-0769-8	0769	Select
771	Bolla SE-033867-0771-4	0771	Select
772	Laura SE-033867-0772-2	0772	Select
777	Ofelia SE-033867-0777-1	0777	Select
781	Nelly SE-033867-0781-3	0781	Select
790	Laura SE-033867-0790-4	0790	Select
791	Laura SE-033867-0791-2	0791	Select
793	Ofelia SE-033867-0793-8	0793	Select
797	Vanda SE-033867-0797-9	0797	Select
803	Emma SE-033867-0803-5	0803	Select
804	Tina SE-033867-0804-3	0804	Select
805	Nelly SE-033867-0805-0	0805	Select
810	Laura SE-033867-0810-0	0810	Select
811	Laura SE-033867-0811-8	0811	Select



Provtagning
Mjolkning 2

0659

Status Sint


Streckkod

Skanna

Om djuret saknas i djurlistan så kan man **Lägga till ett djur** som saknas genom att trycka på plustecknet. Du kommer då vidare till en lista som innehåller alla hondjur som är på gården. (Notera att plustecknet nu är grått). När du trycker på djuret du vill lägga till i provmjölkningen skickas du tillbaka till föregående lista (notera att nu är plustecket vitt igen). Djuret är nu tillagt. Klicka på djuret igen för att registrera streckkod/mjölmängd. Om inget registreras på djuret så försvinner djuret ifrån listan igen, och följer heller då inte med till "Provtagningsöversikten".



Nummer	Namn	SE-nummer	
948	Gullan SE-081476-0948-9	0948	Välj
964	Råga SE-081476-0964-6	0964	Välj
966	Valla SE-081476-0966-1	0966	Välj
1028	Bella SE-081476-1028-9	1028	Välj
1031	Stella SE-081476-1031-3	1031	Välj
1048	Ally SE-081476-1048-7	1048	Välj
1054	Bella SE-081476-1054-5	1054	Välj
1058	Majken SE-081476-1058-6	1058	Välj
1072	Valla SE-081476-1072-7	1072	Välj
1080	Valla SE-081476-1080-0	1080	Välj
1081	Jenny SE-081476-1081-8	1081	Välj
1088	Bella SE-081476-1088-3	1088	Välj
1089	Valla SE-081476-1089-1	1089	Välj
1092	Bella SE-081476-1092-5	1092	Välj
1094	Stjärna SE-081476-1094-1	1094	Välj
1096	Valla SE-081476-1096-6	1096	Välj
1103	Bella SE-081476-1103-0	1103	Välj
1104	Cilla SE-081476-1104-8	1104	Välj
1106	Råga SE-081476-1106-3	1106	Välj
1111	Råga SE-081476-1111-2	1111	Välj




Nummer	Namn	SE-nummer	
1191	Ally SE-081476-1191-5	1191	Select
1192	Råga SE-081476-1192-3	1192	Select
1195	Majken SE-081476-1195-6	1195	Select
1196	Valla SE-081476-1196-4	1196	Select
1197	Majken SE-081476-1197-2	1197	Select
1198	Valla SE-081476-1198-0	1198	Select
1199	Råga SE-081476-1199-8	1199	Select
1200	Gullan SE-081476-1200-4	1200	Select
1201	Valla SE-081476-1201-2	1201	Select
1202	Svala SE-081476-1202-0	1202	Select
1203	Bella SE-081476-1203-8	1203	Select
1205	Svala SE-081476-1205-3	1205	Select

När du är färdig med registreringarna kommer du vidare genom att gå in på ett djur i listan och trycka på Pilen i det högra hörnet. Om listan är tom trycker du på **"Visa Alla"** för att komma åt djuren.


Har du registrerat för **mjolkning 1** kommer du ut till startsidan. Om du är färdig med registreringarna, så går du vidare till **Provtagningsöversikten**. Om du vill registrera mjölk mängder för **mjolkning 2 direkt**, kan man **antingen backa tillbaka till provtagningsinställningarna**, bekräfta och välja mjölkning 2, eller så kan man även registrera direkt i provtagningsöversikten.

****Tänk på att beställa Extra test (PCR/PAG) innan du går vidare/ innan du bekräftar dina inmatningar i Provtagnings översikten om du bara registrerar streckkoden under mjölkning 1 (gårdar med EMM och automatisk inläsning av mjölmängder)**

Om du har registrerat för **mjolkning 2** blir du automatisk slussad genom **Extra test** innan du kommer till provtagningsöversikten.



Nummer	Namn	SE-nummer	
1149	Valla SE-081476-1149-3	1149	Valj
1150	Stjärna SE-081476-1150-1	1150	Valj
1151	Majken SE-081476-1151-9	1151	Valj
1152	Gullan SE-081476-1152-7	1152	Valj
1156	Råga SE-081476-1156-8	1156	Valj
1157	Bella SE-081476-1157-6	1157	Valj
1158	Ally SE-081476-1158-4	1158	Valj
1159	Bella SE-081476-1159-2	1159	Valj
1160	Jenny SE-081476-1160-0	1160	Valj
1161	Stjärna SE-081476-1161-8	1161	Valj
1167	Bella SE-081476-1167-5	1167	Valj
1169	Majken SE-081476-1169-1	1169	Valj
1170	Valla SE-081476-1170-9	1170	Valj
1173	Bella SE-081476-1173-3	1173	Valj
1177	Bella SE-081476-1177-4	1177	Valj
1184	Valla SE-081476-1184-0		Valj
1185	Bella SE-081476-1185-7		Valj
1186	Jenny SE-081476-1186-5		Valj
1191	Ally SE-081476-1191-5	1191	Valj
1194	Bella SE-081476-1194-9	1194	Valj



Provtagning
Mjolkning 1

1191

Kg Status

Streckkod



Avkastning Skanna

Du når även startsidan när du är färdig genom att backa bakåt med  i v. hörn.

Ska du registrera mjölmängder för mjölkning 2 så stannar du kvar på startsidan och sedan öppnar Starta provmjölkning igen vid nästa mjölkning.

8. Provtagningsöversikt

Här ser man en översikt över alla registreringar, samt vad som eventuellt behöver kompletteras. Till exempel att ange information såsom mjölk mängd/ streckkod vid det andra provmjölkningstillfället. **Efter att du har kompletterat dina inmatningar måste provmjölkningen bekräftas här innan du synkroniserar.**


Djur	Datum	1	2
983	19-11-22	12,4	14,2
982	19-11-22	10,5	11,7
980	19-11-22	11,6	10,2
979	19-11-22	13,9	14,3
977	19-11-22	14,9	16,5
968	19-11-22		
963	19-11-22	18,0	20,1
960	19-11-22		
959	19-11-22	16,0	15,3
957	19-11-22	8,3	9,0
954	19-11-22		
952	19-11-22	11,6	11,8
951	19-11-22	10,9	13,3
935	19-11-22	17,5	19,5
933	19-11-22	16,3	18,6
926	19-11-22	12,9	15,1
921	19-11-22	16,4	15,5

total sampled 34 / 36 Nästa ofullständiga

Längst nere i v. hörn i provtagningsöversikten visas antalet skannade djur/ utav de totala antalet djur som är tillagda i provmjölkningen.

Färg	Betydelse
Grå	Tom
Orange/röd	Ej komplett
Grön	Komplett, prov uttaget
Ljusgrön	Komplett, inget prov uttaget
Lila	Sinko/ Sjuk etc.

Komplettera de uppgifter som behövs. Godkänn inmatningen med boken uppe till höger.



Prov
Mjölkning: 1

Antal 879

Namn Nelly


SE-nummer SE-033867-0879-5

Status

Avkastning 12,4

Streckkod 452871|

Calculator interface with buttons: -, +, ., 1, 2, 3, *, /, ,, 4, 5, 6, (,), =, 7, 8, 9, *, 0, #.



Prov
Mjölkning: 2

Antal 879

Namn Nelly


SE-nummer SE-033867-0879-5

Status

Avkastning 12,5

Calculator interface with buttons: -, +, ., 1, 2, 3, *, /, ,, 4, 5, 6, (,), =, 7, 8, 9, *, 0, #.

Ändra status ifrån provtagnings översikten. Klicka på djuret/ mjölkningen som du vill ändra status/ kasta prov på. Godkänn inmatningen med boken.



Prov
Mjölkning: 1

Antal 2140


Namn Molly

SE-nummer SE-020650-2140-5

Status

Avkastning 10,7

Streckkod 3659644



Sample
Milking: 1

Number 549


- Mjölkas en gång om dagen
- Mjölkad två gånger i system med tre mjölkningar/dag
- Trespent
- Brunstig
- Mastit eller juverinfektion
- Provtagning omöjlig
- Sjuk
- Kalvningsdatum är mindre än 5 dagar sedan
- Kalvade för tidigt, efter 7 månader
- Kalvade för tidigt, inom 7 månader
- Sint
- Avsedd till slakt
- Såld
- Kviga
- Amko

Klickar man på “Nästa ofullständiga” så kommer appen automatiskt skicka dig till nästa djur/mjölknings som behöver kompletteras. När alla inmatningar är färdiga, bekräfta dina inmatningar med boken i hörnan. Efter inmatningarna är bekräftade kan man inte göra några ändringar i provmjölknings. “Ofullständigt” är provet om man saknar streckkod, status eller mjölmängd.



Djur	Datum	1	2
0884	19-08-26		
0883	19-08-26		
0882	19-08-26		
0880	19-08-26		
0879	19-08-26	12,4	12,5
0878	19-08-26	25,8	14,7
0877	19-08-26	14,7	25,8
0876	19-08-26		
0875	19-08-26	12,5	30,0
0874	19-08-26	25,0	14,5
0873	19-08-26		
0872	19-08-26	27,0	25,8
0871	19-08-26		
0870	19-08-26		
0869	19-08-26		
0867	19-08-26		
0866	19-08-26		

Nästa ofullständiga




När alla inmatningar är färdiga så måste man bekräfta samtliga inmatningar genom att klicka på boken i provtagningsöversikten. Om du vill lägga **extra PCR- eller PAG- test** måste du göra det ifrån startmenyn; under "Extra test" **innan** du bekräftar dina inmatningar. När provmjölkningen är bekräftad i provtagningsöversikten inaktiveras de övriga funktionerna i appen, och man kan inte ändra eller lägga till någon information.



Djur	Datum	1	2
0884	19-08-26		
0883	19-08-26		
0882	19-08-26		
0880	19-08-26		
0879	19-08-26	12,4	12,5
0878	19-08-26	25,8	14,7
0877	19-08-26	14,7	25,8
0876	19-08-26		
0875	19-08-26	12,5	30,0
0874	19-08-26	25,0	14,5
0873	19-08-26		
0872	19-08-26	27,0	25,8
0871	19-08-26		
0870	19-08-26		
0869	19-08-26		
0867	19-08-26		
0866	19-08-26		

Nästa ofullständiga



Confirmation

Bekräfta inmatningar? Din provmjölkning blir processerad vid sändning.

Ja Nej

Om det finns **djur som är ofullständiga när du försöker bekräfta inmatningarna** **med boken** blir du ombedd att ge dessa en status först.

Confirmation	
Vill du ge alla ofullständiga djur en status? Detta kommer att utesluta dem från mjölkkontrollen!	
Ja	Nej

Välj "Ja" för att ge dessa djur en status. Samma status ges då till samtliga ofullständiga djur. När detta är gjort måste du klicka på boken igen för att bekräfta dina inmatningar.

Väljer du "Nej" blir du skickad till start meny. Observera att dina inmatningar ej är bekräftade.


- Mastit eller juverinfektion
- Provtagning omöjlig
- Sjuk
- Kalvningsdatum är mindre än 5 dagar sedan
- Kalvade för tidigt, inom 7 månader
- Sint
- Avsedd till slakt
- Såld
- Kviga
- Amko

Confirmation		
Använd status "Inget eller oanvändbart prov" för alla ofullständiga djur?		
Ja	Nej	Retry


Väljer du "Nej" blir du skickad till provtagnings- översikten och kan fortsätta korrigera dina inmatningar. Observera att dina inmatningar ännu ej är bekräftade

9. Extra test, PCR- och PAG- test


Om du redan har PAG- beställt för din besättning så ligger det PAG- testpå de djuren som är inom den satta intervallen för dräktighetsundersökning. Det är endast extra PAG- test, eller om du vill göra PCR (Utökad bakterieodling) för något djur som du behöver registrera under **Extra test**.



Klicka på djuret du vill registrera på, bekräfta inmatningen med bocken.



Djur	PCR 16-kit	PAG
6818		
2157		
2153		
2150		
2147		✓
2146		
2143	✓	✓
2142		
2141		
2140		
2139		
2138		
2137		
2136		✓
2135		
2134		
2133		
2131		




PCR 16-kit ✓

PAG ✓

10. Synkronisera, sända

När allt är registrerat och inmatningarna är bekräftade så ska provmjölkningen synkroniseras igen för att sändas. När synkroniseringen är färdig så är provmjölkningen sänd. Statusen ändras till "Färdig".



Det går även att se om provmjölkningen är bekräftad och skickad under **Provtagnings session.**



Kategori	Beskrivning	Status
MPR	19-11-14	Färdig





Gård	Datum	Status	
ANDERSSON TOMMY	19-11-14	Färdig	>
ANDERSSON TOMMY	19-10-10	Färdig	>
ANDERSSON TOMMY	19-09-13	Färdig	>



11. Om du behöver radera data och börja om

Om du finner dig i situationen att datan i appen ser konstig ut, eller om du ombeds att radera och börja om så kan du göra det genom att klicka på kugghjulet i start menyn.

1. Här kommer du tillbaka till inloggnings fönstret, där du även kan byta språk. Här anger du ditt lösenord om du behöver logga in på nytt.
2. Klicka här om du endast vill radera dina inmatningar, för att sedan synkronisera in din provmjölkning på nytt.
3. Klicka här om du vill radera alla inställningar och samtliga inmatningar i appen. Det är också på detta vis man blir helt utloggad ifrån appen. Rekommenderas endast om där inte är någon data att sända. **OBS! allt som inte är synkroniserat, sänt och uppdaterat raderas!**




12. Ansluta skanner

Börja med att trycka på avtryckaren på skannern en gång. Skannern ska pipa till och ett blått ljus börjar blinka.




Om lampan blinkar = Skannern är *inte* ansluten via Bluetooth
Om lampan lyser konstant = Skannern är ansluten via Bluetooth



För att kontrollera Bluetoothanslutningen eller ansluta för första gången kan du enkelt dra fingret från toppen av skärmen i en svepande rörelse nedåt, man kan behöva dra en extra gång för att få fram inställningarna.



Så här ser det ut när skannern är ansluten.



Om du inte hittar skannern kan du trycka på **"Fler inställningar"**, då kommer du till en ny sida där du kan titta under **"Tillgängliga enheter"**. Anslut till skannern och återvänd till appen.



Konfigurering av tangentbord till skanner

1. Börja par koppla en skanner om det inte redan är gjort



2. Gå till surfplattan´s Inställningar

3. Sedan "Språk och Inmatning




Språk och inmatning
Svenska (Sverige)

4. Sedan " Fysiskt tangentbord

Fysiskt tangentbord

5. Gå till inställning för NETUM BlueTooth´s Fysiska tangentbord enl.bild
6. Slå på inställningen "Visa virtuellt tangentbord"



13. Konfigurering av skanner

Skanna streckkoderna för att ändra inställningar

Konfigurering av Skanner



Do not send Interleave 2 of 5 with check digit



TOPCOW

Lönsam utveckling



02311
Auto Sense On



BEEP ON



BEEP OFF



02310
Auto Sense Off



6 Mins
standby mode

